


Schnell und einfach – Installationsvoraussetzungen



Gültig für Versionen **released ab 01.07.2009**

conject AG
Implerstraße 11
81371 München

www.conject.com

Sie erreichen das Support-Team werktags in der Zeit von 9:00 – 17:00 Uhr

Tel.: +49 (1805) 266 53 28 - 7
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen und dem Ausland)

support@conject.com


Stand: Januar 2011



1 Empfohlene Systemarchitekturen

1.1 3-tier Architektur

Auf dem Client-PC befinden sich keine conjectCM-Daten. Der Anwender meldet sich via RDP auf einem Applikationsserver an, auf dem sich die conjectCM-Installation befindet. Die erforderliche Datenbank liegt auf einem separaten Datenbankserver.



1.2 2-tier Architektur

Die Installation von conjectCM befindet sich auf den Client-PCs. Diese haben eine direkte Verbindung zum Datenbankserver. Der Anwender startet conjectCM auf dem Client-PC.



2 Installationsvoraussetzungen (Minimalanforderungen)



Bereich/Komponente		Client-PC	Applikationsserver	Datenbankserver
Hardware	CPU	> 1 GHz	> 2 GHz	
	Arbeitsspeicher	> 256 MB RAM	> 1 GB RAM	
	Grafik	XVGA Graphics	mind. SVGA Graphics	
	Festplatte	> 250 MB freier Speicher	> 50 GB freier Speicher	
	Physikalische Laufwerke	CD-ROM-Laufwerk	DVD-Laufwerk	
	sonstiges	-	IDE RAID 1	
Software	Betriebssystem *	Microsoft Windows XP	Microsoft Windows Server 2003	
		Microsoft Vista	Microsoft Windows Server 2008	
		Microsoft Windows 7	Microsoft Windows Server 2008 R2	
	Oracle	Oracle Client 9.2.0.4 **		Oracle Server 9.2.0.4
		Oracle Client 10.2.0.1 **		Oracle Server 10.2.0.1
	Microsoft Office	Microsoft Office 97 bis 2007 **		-
	Weitere Software	Microsoft XML-Parser 4.0 Service Pack 2 **		-
Microsoft .NET Framework 3.5 **		-		

* : jeweils aktuellstes Service Pack

** : auf Client-PC nur bei 2-tier Architektur